

## Wechsel einer auslaufenden VR-NetWorld Card

Die personalisierte VR-NetWorld Card wird mit einem festen Laufzeitende ausgeliefert. Am Ende der Laufzeit müssen Sie die bestehende VR-NetWorld Card gegen eine neue Karte austauschen. Mit der begrenzten Laufzeit stellen Sie sicher, dass Sie beim Einsatz der Chipkarte immer auf dem aktuellsten Stand der Sicherheitstechnik sind.

Um den Austausch für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, steht Ihnen die Funktion „Medium wechseln“ bei jeder Bankverbindung zur Verfügung. Wie Sie mit Hilfe dieser Funktion Ihre Karte austauschen, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Wechseln Sie in die Ansicht „Bankverbindungen“ und wählen Sie dort die Bankverbindung mit dem Sicherheitsmedium Chipkarte aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Bankverbindung und wählen Sie anschließend in der sich öffnenden Auswahl „Bearbeiten“. Es öffnet sich das Fenster „Bankverbindung bearbeiten“.

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	6729923601000014073	99994955 Volksbank Raiffeisen	TCP/IP hbci.gad.de

mögliche Bankverbindungen:

Kunden-IDs pro Bankverbindung:

Aktionen:

Neu auslesen    PIN ändern    Medium wechseln

OK    Abbrechen    Übernehmen    Hilfe

Durch Mausklick im linken Menübaum auf „Sicherheitsmedium“ gelangen Sie zu dieser Ansicht. Mit einem Klick auf „Medium wechseln“ starten Sie den Assistenten.

**Sicherheitsmedium wirklich wechseln?**

Beim Wechseln des Sicherheitsmediums kann die Bankverbindung unter Umständen ungültig werden. Alle Änderungen an der aktuellen Bankverbindung werden verworfen und der Bankverbindung wird ein anderes Sicherheitsmedium zugewiesen.

Wollen Sie wirklich das Sicherheitsmedium wechseln?

Ja    Nein

Bestätigen Sie den Warnhinweis bitte mit „Ja“, wenn Sie die Chipkarte austauschen wollen.



Wählen als Sicherheitsmedium wieder Chipkarte. Klicken Sie nach der Auswahl auf „Weiter“.

### Erste PIN Vergabe bei der VR-NetWorld Card

Die VR-NetWorld Card wird mit einer 5-stelligen Transport-PIN ausgeliefert, die Sie in einem ersten Schritt in eine 6 bis 8-stellige persönliche „HBCI-PIN“ ändern müssen. Bei dem ersten Auslesen der VR-NetWorld-Card werden Sie gefragt, ob die eingelegte Karte noch mit einer Transport-PIN gesichert ist.




Um ihre persönliche, 6 bis 8-stellige, HBCI PIN zu vergeben, klicken Sie auf „Transport-PIN ändern“ und vergeben anschließend ihre persönliche HBCI PIN. Sobald Sie Ihre HBCI-PIN vergeben haben, können Sie mit der Einrichtung fortfahren.

### Hinweis

Die Transport-PIN finden Sie im PIN Brief, der Ihnen in separat Post zugeschickt worden ist, oder von Ihrer Bank ausgehändigt wurde.



Nachdem die Daten erfolgreich ausgelesen wurden, werden Ihnen die in der Chipkarte gespeicherten Bankverbindungen zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Bankverbindungsdatensatz aus.



Klicken Sie anschließend auf „**Weiter**“

Das nun erscheinende Fenster „Angaben zur Bankverbindung“ enthält alle im Sicherheitsmedium hinterlegten

Angaben zu Ihrer Bankverbindung.

**Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung**

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl	99994955	...
Kreditinstitut	Volksbank Raiffeisen	
Land	(280) Deutschland	
Benutzerkennung	6729923601000014073	
URL/IP-Adresse	hbci.gad.de	Umgehung
Komm. Dienst	TCP/IP	
Schlüsselstatus	synchronisiert (7, 0, 0)	
Kunden-ID		

Ändern

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

In dem folgenden Fenster können Sie dann noch die HBCI/FinTS Version auswählen. Übernehmen Sie die vorgeschlagene Version 3.0. Das Programm stellt nun eine Internetverbindung zu Ihrer Bank her, um die Schlüssel mit der Bank auszutauschen.

**Achten Sie auf eventuelle Hinweise im Display Ihres Chipkartenlesers.**

**Informationen zum Sendevorgang**

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?

Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:  
Bankverbindung >Volksbank Raiffeisenbank< bei Volksbank Raiffeisen (BLZ 99994955)  
\* Bankverbindung synchronisieren

Ja Nein Hilfe

Sollte es während der Übertragung zu einem Verbindungsabbruch kommen, durch den Ihr Daten nicht abgeglichen werden können, (erkennbar am gelben Kreis hinter der Bankverbindung), können Sie den Schlüsselaustausch jederzeit wiederholen, indem Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü zur Bankverbindung öffnen und hier den Punkt „Synchronisieren“ auswählen. Der Schlüsselaustausch wird dann erneut initiiert.

Nachdem der Schlüsselaustausch erfolgreich durchgeführt wurde können Sie die Fenster schliessen und mit Ihrer neuen Chipkarte wie gewohnt arbeiten.